

Инструкция по работе с Тренажёром ОГЭ


В данной папке находятся **«Тренажёр ИС»**, моделирующий ситуацию собеседования, с установленным временем в соответствии с КИМ ИС 2019 года.

Также, здесь располагается папка **«Тренажёр-конструктор»**, используя которую, вы можете создавать свои варианты КИМ, используя свои материалы.


Также в папке находится дистрибутив программы для записи ответов Audacity. Учащийся сможет записывать свои ответы, чтобы потом прослушать их.

Установка программы Audacity


1. Запустить дистрибутив, находящийся в папке и выбрать нужный язык




2. Появится окно приветствия программы, нажать кнопку «Далее»




3. Выбрать место установки программы и нажать кнопку «Далее»




4. Нажать кнопку «Установить»




5.




6. Запуститься процесс установки программы




7.




8.



9.





10. Запуск программы




Запуск тренажера:

При открытии какого-либо варианта для запуска функцию таймера необходимо **разрешить включить активное содержимое**. На экране в зависимости от операционной системы это может выглядеть по-разному, может и не поступить запроса системы безопасности о разрешении.



Запуск таймера:

Для того **чтобы активировать таймер** (чтобы ученик видел сколько времени осталось), необходимо **навести на него курсор мышки** и **нажать один раз**. Но при этом **невозможно будет переключиться на следующий слайд, пока не завершиться время таймера**. Если вы не нажмёте на таймер, слайд автоматически переключится через заданное время, только не будет возможности следить за временем.



Задание 2 (ответы на вопросы):

На слайдах **Задания 2 (ответы на вопросы)** таймер не установлен, задано только автоматическое переключение слайда через 1 минуту. Как правило, при ответе на вопрос обучающийся тратит менее 1 минуты, поэтому, если он уверен, что полностью ответил на заданный вопрос, он имеет возможность переключиться на следующий вопрос /клавиши «Пробел», «Стрелка вперёд» «Enter»/.

Закрытие программы:

Для закрытия программы нажмите любую из клавиш: «Пробел», «Enter» или «Escape».


Если вы хотите сделать аудиозапись ответа, нужно:

- 1) При установке тренажера на компьютер необходимо заново создать гиперссылки на программу




Audacity. Перед ответом нажать на ярлык программы для того, чтобы начать запись, либо предварительно запустить саму программу на компьютере.

2) Можно использовать стандартную программу Звукозапись





2) Запустить запись звука, нажав «Начать запись», при этом начнётся потоковая запись.



3) Запустить выбранный вариант Тренажёра. Все слайды меняются автоматически с учетом требований к устной части КИМ по иностранному языку.

4) После завершения задания нужно закрыть программу / клавиши «Пробел» , «Escape» или «Enter»/.

5) Остановить программу записи звука и сохранить записанный файл в любое место на компьютере, присвоив ему имя.




Тренажёр-конструктор

Тренажёр-конструктор позволит вам составить свои варианты КИМ. Для этого вам необходимо скопировать задание и вставить на слайд. Для запуска программы, активации таймера, закрытия программы, требуется соблюдение вышеизложенных инструкций.

Задание 2 (пересказ текста):

Таймер для задания 2 уже есть в Тренажёре конструкторе.



Задание 3,4 (ответы на вопросы по темам беседы и диалог):

Для того чтобы вставить свои вопросы в тренажёр - конструктор, необходимо их сначала записать на аудио (используйте алгоритм по записи ответа выше). Сохраните аудио вопросы в папке «Тренажёр-конструктор» и сделайте вставки вопросов на слайды. Используйте вкладку «Вставка/звук». Либо использовать гиперссылки на звуковые файлы